



Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Outlook

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej. Aby odczytywać pocztę za pomocą programu Outlook, należy go najpierw odpowiednio skonfigurować.



Uruchamiamy program Outlook na naszym komputerze. Program prosi nas o podanie adresu e-mail.



Wpisujemy tu adres e-mail z serwera w pełnej postaci oraz w opcjach zaawansowanych wybieramy opcję "Konfiguracja zaawansowana".



W kolejnym etapie wybieramy typ serwera (IMAP lub POP). Aby odnaleźć tę opcję należy przy pomocy listy przewinąć dostępne opcje dostawcy na sam dół.



Na potrzeby instrukcji wybierzemy opcję IMAP.

W zależności od wybranego typu serwera stosujemy jedną z następujących konfiguracji:

Konfiguracja konta IMAP oraz POP3:

Serwer poczty przychodzącej IMAP:

- Adres – pocztapro.cyfronet.pl
- Port (wersja szyfrowana SSL) - 993

Serwer poczty przychodzącej POP3:

- Adres – pocztapro.cyfronet.pl
- Port (wersja szyfrowana SSL) – 995

Serwer poczty wychodzącej SMTP

- **Adres – pocztapro.cyfronet.pl**
- Port (wersja nieszyfrowana przy łączy tpu neostrada) - 587
- Port (wersja szyfrowana SSL) - 465
- Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia!
- metoda uwierzytelniania - normalne hasło (AUTH lub PLAIN) - należy zmienić, gdy ustawiona jest inna
- jako nazwę użytkownika należy zawsze podać **pełny adres e-mail** (np. a.nowak@mjo.krakow.pl)

Wpisujemy konfigurację w odpowiednie pola i klikamy „Kontynuuj”. Dla potrzeb instrukcji wpisujemy konfigurację odpowiednią dla IMAP.

IMAP

imię.nazwisko@cyfronet.pl



Hasło * ⓘ

.....

Nie pamiętasz hasła?

Pokaż więcej ☒

Użyj zalecanych ustawień ☒

Serwer poczty przychodzącej IMAP *

poczta.pro.cyfronet.pl

Port *

993

Typ bezpiecznego połączenia

SSL/TLS (zalecane)

Kontynuuj

Wybierz dostawcę

IMAP

imię.nazwisko@cyfronet.pl



Nazwa użytkownika SMTP *

imię.nazwisko@cyfronet.pl

Hasło SMTP

Wprowadź hasło SMTP, jeśli różni się ono od hasła IMAP/POP.

Serwer poczty wychodzącej SMTP *

poczta.pro.cyfronet.pl

Port *

465

Typ bezpiecznego połączenia

SSL/TLS (zalecane)

Kontynuuj

Wybierz dostawcę

Synchronizuj konto IMAP

✉ imię.nazwisko@cyfronet.pl



Aby dodać konto IMAP do programu Outlook, musimy zsynchronizować wiadomości e-mail z usługą Microsoft Cloud. Wszystkie kontakty i zdarzenia utworzone w programie Outlook zostaną zapisane na platformie Microsoft Cloud. [Dowiedz się więcej](#)

Kontynuuj

Anuluj

Następnie czekamy na nawiązanie połączenia:

IMAP



Oczekiwanie na dostawcę poczty e-mail...



Dodaj wszystkie swoje konta





Program Outlook obsługuje Microsoft 365 konta służbowe, Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud i inne typy kont łączące się za pośrednictwem protokołu IMAP lub POP

 Przygotowywanie programu Outlook

Jeżeli użyto poprawnego hasła program Outlook został w pełni skonfigurowany i jest gotowy do użycia.

Aby wysłać nową pocztę wystarczy nacisnąć ikonkę "Nowa wiadomość":





Ukaże się okienko z następującymi polami:

W pole Do: wpisujemy adresata listu.

Pole DW: to pole w którym możemy wpisać drugiego odbiorcę listu.

Pole UDW: to pole, w którym jeśli wpiszemy drugi adres odbiorcy tego listu, to adres ten nie będzie widoczny dla pierwszego odbiorcy listu.

W pole Temat: zazwyczaj wpisujemy temat lub sprawę jakiej ma dotyczyć dany list.